

Scarabée

Coast
MADEIRA

Art.No 9724












260



- Hameçon TMC 206 BL n°10 - 12 -14
- FOAM bandelette de 5 m/m de large (*noir, rouge, jaune, etc.*)
- Mèche synthétique irisée noir ou 3 herls de paon torsadé
- SOIE noire 6 /0
- CDC anthracite ou marron foncé

Référence de la
mèche synthétique

<p>1</p>  <p>Fixer vers l'arrière la bandelette de foam dans la courbure et laisser en attente.</p>	<p>2</p>  <p>Bloquer la mèche synthétique contre le foam, avancer la soie par enroulement au 2/3 de la hampe</p>	<p>3</p>  <p>Former le corps par 2 ou 3 enroulements de mèche synthétique jusqu'à la soie en attente. Ajuster, couper la mèche, bloquer par 3 tours de soie.</p>
<p>4</p>  <p>Rabattre vers l'avant le foam pour former la carapace. Bloquer le foam avec 2 tours de soie remettre en attente.</p>	<p>5</p>  <p>Fendre la soie, insérer quelques fibres de CDC (prélever environ 1,5 cm d'un côté de plume) puis vriller en lançant la bobine.</p>	<p>6</p>  <p>Enrouler le CDC en collerette avec 2 ou 3 tours, puis dévriller la soie pour éviter les tensions et la casse de celle-ci.</p>
<p>7</p>  <p>Rabattre le foam pour former la tête. Bloquer par 3 tours de soie, couper le foam.</p>	<p>8</p>  <p>Assurer le montage avec 4 enroulements de soie, faire les nœuds finals et coller.</p>	<p>9</p>  <p>Egaliser le dessous du CDC pour équilibrer le montage et avoir une flottaison basse de la mouche.</p>